



(<http://lib.csdn.net/base/liveplay>)

直播技术 (<http://lib.csdn.net/base/liveplay>) - 流媒体协议 (<http://lib.csdn.net/liveplay/node/705>) - RTMP (<http://lib.csdn.net/liveplay/knowledge/1549>)

👁 27129 💬 40

利用nginx搭建RTMP视频点播、直播、HLS服务器

作者: kingroc (<http://my.csdn.net/kingroc>)

开发环境

Ubuntu 14.04 server (<http://www.ubuntu.com/download/server/thank-you?country=CN&version=14.04.4&architecture=amd64>)

nginx-1.8.1 (<http://nginx.org/download/nginx-1.8.1.tar.gz>)

nginx-rtmp-module (<https://github.com/arut/nginx-rtmp-module>)

nginx的服务器的搭建

安装nginx的依赖库

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev
3 sudo apt-get install openssl libssl-dev
```

配置并编译nginx

使用nginx的默认配置，添加nginx的rtmp模块。

```
kingroc@kingroc-ThinkPad-Edge-E540:~/source/server$ ls
nginx-1.8.1  nginx-rtmp-module-master
kingroc@kingroc-ThinkPad-Edge-E540:~/source/server$ cd ../nginx-1.8.1/
kingroc@kingroc-ThinkPad-Edge-E540:~/source/nginx-1.8.1$ ./configure --add-module=../nginx-rtmp-module-master
```


```
1 ./configure --add-module=../nginx-rtmp-module-master
2 make
3 sudo make install
```

运行测试nginx

进入安装目录/usr/local/nginx，运行命令./sbin/nginx

注意：以后所有的命令都在/usr/local/nginx目录运行，也nginx配置文件的相对目录。

打开浏览器在地址栏输入：localhost。如果，如下图显示那样就证明您的nginx服务器搭建成功了。



点播视频服务器的配置

通过上一步nginx服务器已经搭建完成，然后我们就可以开启一个视频点播的服务了。打开配置文件nginx.conf，添加RTMP的配置。

展开更多 ▾ ()

查看原文>> (<http://blog.csdn.net/kingroc/article/details/50839994>)